Tutorial para instalação de computadores, netbooks via rede



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL

24ª Coordenadoria Regional de Educação

Elaborado por:

Maruí Samuel F. dos Santos (24CRE)

Colaboração:

Fabio Bizarro Jacobsen (28CRE)

Nilzo Paulo Dias Machado (24CRE)



Os netbooks apresentam 3 logins

- Aluno, senha aluno; apenas usuário.
- Professor, senha professor; administrador.
- NTE24CRE, senha nteseducrs; administrador do sistema

Programas instalados e características básicas.

- Linux Mint v19.2 atualizada em março de 2020, Cinnemom
- Atualização automática de data e hora, quando for conectado a internet.
- Programas:
- Office: Power Point, Word, Excel (online) e outros;
- Mapas Mentais;
- Multimidia: Audacity, Ciano, Mixxx, e outros;
- Matemática: Geogebra e Tux Math;
- Linguagem: Calibre, Celtx, Kanagram, e outros;
- História e Geografia: KDE, Kgeography, e outros;
- E outros.

Dicas

- Este tutorial foi elaborado, apartir da imagem 19.2 Linux Mint...
- Apresenta a versão de atualização de março/2020
- Esta atualização está no Drive: <u>https://drive.google.com/drive/folders/1lasF5pVV5abWON1NKNn18</u> <u>mKSYhW5oSJJ?usp=sharing</u>,
- Juntamente com os programas rufus e clonezilla.iso



Criando pendrive de boot com clonezilla

EEE arquivo	(j)	1 E2	
arquivo			
		0	
	_	Fazer o downloa	d
		dos 3 arquivos	
		+	
N		TF 🔏	
			Fazer o download dos 3 arquivos

Ao fazer o download do arquivo multilaser-img, ele ocorrerá em 3 arquivos com 3,0Gb, 3,0Gb e 1,1GE Compactados, favor descompactar no pendrive.

Criação de Disco de Boot do Clonezilla



- Após baixar os 3 arquivos, separadamente, então preparar 2 pendrives, o primeiro, multilaser-img.zip, deve ser feito o download e descompactado em pendrive (no diretório raiz).
- Este será a imagem utilizada para todos os netbooks.
- O segundo pendrive devemos criar para boot do clonezilla para ser feita a distribuição e instalação nos nets. Lembrando que este disco será utilizado apenas no servidor e os nets onde será instalado, deverão inicializar pela sua conexão de rede.
- Para isso seguir os passos de criação do pendrive de boot, utilizando o programa rufus e o arquivo de instalação do clonezilla, que seguem...

Rodar o arquivo do Rufus no PC



🖋 Rufus 3.9.1624	- 0	
Propriedades do Dri	ve	Cachoeira do
Dispositivo		
NO_LABEL (N:) [16 GB]		~
Seleção de Boot		1- Colocar um Pendrive
clonezilla-live-20200302-eoan-amd	164.iso V 🔗 SELECION	
Tamanho da partição persistente		2- Selecionar o arquivo clonezilla-live-20200302
1	0 (Sem persistên	ia)
Esquema de partição	Sistema de destino	- 3- Clicar em <iniciar></iniciar>
MBR	V BIOS ou UEFI	
Opções de formataç	ão ———	
20200302-eoan-amd64		
Sistema de arquivos	Tamanho do cluster	
FAT32 (Padrão)	 8192 bytes (Padrão) 	✓
 Exibir opções avançadas de form Status 	natação	Está criado nosso pendrive de Boot do Clonezilla
	PRONTO	
⑧ ① 差 ■	INICIAR FECH	AR
Usando a imagem: clonezilla-live-202	200302-eoan-amd64.iso	

Para começarmos a instalação vamos precisar de:



1 Switch (não conectado na internet)
- Cabos de rede
conectados (cada cabo para um Net onde o
sistema será instalado)
- 01 cabo para o servidor
com o clonezilla).



Agora vamos preparar o servidor...

- Inserir o pendrive butável do clonezilla;
- Conectar o servidor (que pode ser qualquer netbook, servirá apenas para transmitir o arquivo imagem para as outras maquinas) em um ponto da rede;
- Dar inicialização F11 pela USB (onde estiver o sistema do clonezilla).





Inicializar pela USB, com o pendrive de boot do clonezilla conectado

Inicializado pelo pendrive butável do clonezilla



Inicializa no primeiro
 módulo 800x600



Escolher o idioma





Escolher a forma do teclado



Esta forma de teclado não será utilizada pelo sistema operacional, apenas para instalação.



Iniciar o Clonezilla



• Vamos começar a instalação



Entrar no Modo Servidor



• Escolher:

• Lite-server – Entar no modo servidor Clonezilla live lite





Iniciar o modo servidor



Se for fazer formatação de netbooks



Teremos que ativar futuramente nos netbooks a opção de boot por rede com UEFI (após configurar o servidor)





Montar diretório de imagem Clonezilla ntes de clonar, você tem que indicar onde se encontra a imagem do Clonezilla ou de onde erá montado esse dispositivo ou os recursos remotos como /home/partimag. A imagem Clonez. erá salva em ou lida de /home/partimag. scolher modo:

local_dev	Usar dispositivo local (Ex: disco rígido, dispositivo USB
ssh_server	Usar servidor SSH
samba_server	Usar servidor SAMBA (Servidor de rede)
nfs_server	Usar servidor NFS
webdav_server	Usar_servidor_WebDAV
s3_server	Usar_servidor_AWS_S3
enter_shell	Entre na linha de comandos do prompt. Fazê-lo manualmente
ram_disk	Usar memoria (OK para BT de dispositivo não tratado)
SKIP	Usar /home/partimag existente (Memória! *NÃO RECOMENDADO*)

Para utilizarmos um pendrive com a imagem de discos

<0k>





Este arquivo deve ser colocado em outro pendrive



Inserir o pendrive com o arquivo img

erá montado esse dispositivo ou os recursos remotos como /nome/purtimos erá salva em ou lida de /home/partimag. scolher modo:

	Usar dispositivo local (Ex: disco rigido, dispositivo
ssh_server samba_server	Usar servidor SSH Usar servidor SAMBA (Servidor de rede)
nfs_server webdav_server	Usar servidor NFS Usar_servidor_WebDAV
s3_server	Usar_servidor_AWS_S3
enter_shell ram_disk skip	Usar memória (OK para BT de dispositivo não tratado) Usar /home/partimag existente (Memória! *NÃO RECOMENDADO*)

<Ok>

<Cancel>

oot device is local_dev aring the mount point /home/partimag... eseja usar um dispositivo USB como repositório de imagem Clonezilla, por favor nsira o dispositivo USB nesta máquina *AGORA*. spere uns 5 segundos e ressione Enter que o S.O. detecte o dispositivo USB e possa montá-lo gomo /home/pasti Neste momento que o pendrive deve ser identificado.

Depois de inserir o pendrive pressione "Enter"





Observar que o pendrive deve aparecer

Após aparecer o Pendrive CTRL+C





Escolher o pendrive onde está a imagem <Enter>



Explorador do diretório pai para repositório de imagem do Clonezilla F Qual diretório é para a imagem Clonezilla (Além disso, se houver um espaço no nome do nome do será mostrado)? Quando o "Nome de diretório atualmente selecionado" é o que você deseja, use a tecla " escolher "Feito" //NOTA// Você não deve escolher o diretório marcado com CZ_IMG. Diretórios assim server para você saber a lista de imagens no diretório atual. Caminho para o recurso: /dev/sdc1[/] Nome de diretório atualmente selecionado: "/" Multilaserfinal-img mai_2_C2_IMG KABORT> Sair_da_navegação_de_diretórios	
(Browse)	
Running: mountbind -o noatime,nodiratime /tmp/ocsroot_bind_root /home/partimag 0 uso do espaço em disco do sistema de arquivos: SOURCE FSTYPE SIZE USED AVAIL USE% TARGET /dev/soci vfat 15,16 7,16 8G 47% /home/partimag Pressione "Enter" para continuar	Pres

ressione Enter



Vamos configurar as opções de copia



Beginner – Modo Iniciante Pressione <OK>





Massive-deployment



Forma de implantação (clonagem completa de HDD)





Como vamos fazer copia para todo o disco escolher restoredisk





Esta informação do tamanho do Hdd, clicar em ok









Oque você quer que aconteça após terminar a clonagem nos nets





Selecionar o número de máquinas a serem instaladas.

Após esta tela pedirá o numero de maquinas a ser instalado, lembrando que a instalação somente iniciará se o numero de maquinas indicado estiver conectado na mesma rede



	Inserir o
	número exato
Clonezilla – Opensource Clone System (OCS) Modo: broadcast Quantos clientes para restaurar ?	de maquinas
<pre>1</pre>	onde será
	instalado o
	sistema.

run/live-filesystem.squashfs -> /run/live-filesystem.squashfs ->

ppend the Clonezilla Live config in /tftpboot/nbi_img/pxelinux.cfg/default... ppend the Clonezilla Live config in /tftpboot/nbi_img/grub-efi.cfg/grub.cfg...

urn off all MENU DEFAULT in /tftpboot/nbi_img/pxelinux.cfg/default... ake "Clonezilla-live" as default label in /tftpboot/nbi_img/pxelinux.cfg/default. he MENU LABEL is "Clonezilla live lite client: restore multilaserfinal-img" he MENUENTRY LABEL is "Clonezilla live lite client: restore multilaserfinal-img" odifying keyboard-layouts, locales, ocs_daemonon, and ocs_prerun in /tftpboot/nbi_img/px efault if necessary...

/var/www/html/Clonezilla-live-filesystem.squashfs' -> '/run/live/medium/live/filesystem. S_ Na_próxima vez voré pode executar este comando diretamente:

cs-live-feed-img -cbm netboot -dm start-new-dhcpd -lscm massive-deployment -mdst from-im -e1 auto -e2 -r -x -j2 ≼sc0 -p poweroff -md broadcast --clients-to-wait 1 start multilas sda

ste comando também será salvo com este nome de arquivo para uso posterior se necessário: ve-feed-img-2020-05-02-20-06

ngora configure as máquinas clientes para iniciar com PXE ou Etherboot (visite http://drb mais detalhes). Depois, inicie esses clientes para que a imagem possa ser restaurada nele se você deseja inicializar máquinas clientes com unidade CD ou pendrive:

agora inicialize os clientes com a mesma versão do Clonezilla live, execute "sudo ocs—liv siga o assistente para configurar sua rede e atribua o servidor como: 192.168.169.250 Se você deseja inicializar o Clonezilla live no modo autônomo, pode atribuir essas opções tros de inicialização: locales=en_US.UTF-8 keyboard–layouts=us ocs_líve_run="ocs-live-get 8.169.250"

agona aguardando a conexão dos clientes...

Todos os clientes finalizaram as tarefas de restauração? //NOTA// NÃO RESPONDA "y" SE NEM _IENTES TIVEREM FINALIZADOS AS TAREFAS. Pode encerrar os serviços necessários para restaur [y/N]



Esta tela aguarda a conexão dos outros netbooks que serão formatados

Não aperte em nada até o final do processo.



Indo para os netbooks a ser instalado o sistema:





Aperte F2 ou Delete para entrar na Bios





Cachoeira do Sul





Durante a inicialização Pressione <F11> Até aparecer a opção de Boot Menu e escolha a Inicialização PCI

Quando inicializar o sistema nos nets aparecerão as telas (não precisa teclar em nada)









Bom trabalho a todos....

Qualquer dúvida <u>marui-ssantos@educar.rs.gov.br</u> <u>marui-santos@seduc.rs.gov.br</u> Whatsapp: (51)98434-1673

